




חברת נמלי ישראל
פיתוח ונכסים בע"מ



פרויקט
תס"ק-ים
תהליכי סחר בקהילת הים

מבנה מסר קבלת מטען/מכולת יצוא

תאריך עדכון אחרון 12/07/2007

מסר קבלת מטען/מכולה הוא מסר שנוצר בנמל כאשר מתקבל מטען יצוא או מכולת יצוא.
האירוע של קליטת מכולת יצוא מתבצע בחניון, לפני שהמכולה מועברת לערוגה לשם הצבתה.
כיום עם קליטתו התקינה של מסר "תעודת אחסנה" ניתן לקשור את תהליך יצירת מסר "קבלת מטען/מכולת יצוא בנמל" בשליחת מסר תעודת אחסנה מסוכן המכס לנמל.
שם הקובץ: CODECO.

שינויים

תאריך השינוי	מהות השינוי	פחיציה	נשוא השינוי
יולי 2007	התאמות למטען שאינו במכולה		מטען כללי
מאי 2007	שדה חדש	145-154	שדה "אזור קבלה"

מבנה רשומה

הערות	M O C	השדה	טורים
ערך קבוע = 01 (מתן אפשרות ליותר מסוג רשומה אחד בעתיד).	M	סוג רשומה	001-002
מספר תעודת אחסנה המורכב מ- 4 ספרות של קוד סוכן מכס + 6 ספרות מספר רץ.	M	אסמכתא של סוכן מכס	003-012
06 = אישור ערך קבוע.		פונקצית המסר	013-014
תאריך שבו נרשם המסר בבסיס הנתונים של קובץ MSARIM	M	תאריך רישום בבסיס נתונים	015-022
שעה שבה נרשם המסר בבסיס הנתונים של קובץ MSARIM	M	שעת רישום בבסיס נתונים	023-026
תאריך שבו נרשמה קבלת המכולה/מטען בחניון/מחסן הנמל.	M	תאריך קבלה בפועל	027-034
שעה שבה נרשמה קבלת המכולה/מטען בחניון/מחסן הנמל.	M	שעת קבלה בפועל	035-038
39-39 E קבוע. 40-40 ספרת היחידות בקידומת המצהר. 41-44 מספר מצהר יצוא. 45-48 קוד סוכן מכס (ללא ס.ב.). 49-54 מספר שנרשם בתעודת אחסנה בשדה "מספר תיק". במקרה של מכולה השדה יישאר ריק.	M	מזהה עסקה	039-054
במטען כללי – כפי שבתעודת האחסנה. השדה יכול 4 אפסים.	C	סידורי בעסקה	055-058
CN – עבור מכולה. CR – עבור מטען כללי.	M	סוג מטען	059-060
מספר מכולה מוצמד לשמאל.	C	מספר מכולה	061-072
PO – אם נשקל בנמל. OU – אם נשקל מחוץ לנמל.	O	קוד אתר שקילה	073-074
ק"ג	O	קוד יחידת משקל	075-076
משקל בק"ג ללא נקודה דצימלית.	O	משקל מכולה/מטען	077-084
00 – בשלב זה ערך קבוע. בשלב הבא יתכנו קודים נוספים: 11 - מספר מכולה לא תואם את המסר. 12 - משקל לא תואם. 91 - מסר הגיע לאחר שהמכולה נקלטה בנמל.	M	קוד סטאטוס	085-086
DA – ניזוק. NO – לא ניזוק. ריק – אין נתוני נזק.	M	קוד נזק	087-088
לפי טבלת קודי אריזה.	M	קוד אריזה	089-090



חברת נמלי ישראל
פיתוח ונכסים בע"מ



פרויקט
תס"ק-ים
תהליכי סחר בקהילת הים

ה ע ר ו ת	M O C	השדה	טורים
1 – ערך קבוע - כאשר מכולה. אחרת – ערך נומרי כלשהו .	M	כמות אריזות	091-096
נתון שאינו חובה (בלנקים). אם יש מספר רכב יש להעבירו.	C	מספר רכב	097-106
ימולא אך ורק למכולה ריקה (0 מוביל ואחריו קוד סוכן מטבלת סוכנים).	O	קוד סוכן אנייה	107-110
מטבלת יצואנים – עמילים.	M	מספר ח.פ.של סוכן מכס או יצואן	111-120
מסר מקבל	O	כתובת הלקוח במתג	121-130
	M	תאריך יצירת המסר	131-138
	M	שעת יצירת המסר	139-142
01 - מסר חדש שיש להעבירו ללקוח. 02 - עדכון פרטים במסר שכבר נשלח ללקוח ולכן אין צורך לשלוח מסר נוסף.	M	דגל העברה	143-144
ערכים בחיפה : QISHON - קישון. EAST – מזרחי. WEST – מערבי.	O	אזור קבלה	145-154
		FILLER	155-256